

# {tip4u://052}

Version 12

Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)

[www.zedat.fu-berlin.de](http://www.zedat.fu-berlin.de)


## Unix-Mail mit Apple Mail für macOS

Zum Lieferumfang von Apple Geräten mit dem Betriebssystem macOS gehört auch das Programm „Mail“. Hier wird beschrieben, wie mit diesem Programm das eigene E-Mail-Konto auf dem zentralen Mailserver der Freien Universität Berlin genutzt werden kann. Die folgende Anleitung bezieht sich auf die Mail Version 13.0 oder neuer. Die erforderlichen Parameter für die Einrichtung von früheren Versionen von Mail können aber ebenfalls diesem Dokument entnommen werden.



## Konfiguration von Apple Mail





Sie können das Programm starten, indem Sie auf das Briefmarkensymbol im Dock, Launchpad oder im Programme-Ordner im **Finder** klicken:



Sollten Sie das Programm zum ersten Mal öffnen, startet automatisch ein Assistent zur Kontoerstellung. Startet der Assistent zur Kontoerstellung beim Aufruf von Mail nicht automatisch, können Sie den Assistenten auch von Hand starten, indem Sie auf Mail öffnen und im Menü **Accounts...** auswählen.



Anschließend ist unter **Internetaccounts** die Option **Account hinzufügen...** auszuwählen.



Hier wählen Sie **Anderen Account hinzufügen...** und danach **Mail-Account**.

**@ Mail-Account hinzufügen**

Gib zunächst folgende Informationen ein:

Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Tragen Sie Ihren Vor- und Zunamen, Ihre Unix-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort ein und klicken dann auf **Anmelden**.

**Hinweis:**

In allen Beschreibungen ersetzen Sie bitte den Benutzernamen „benutzer“ durch den Benutzernamen Ihres eigenen FU-Accounts und verwenden das dazu gehörende Passwort. E-Mail Adressen für Unix-Mail lauten in der Regel `benutzer@zedat.fu-berlin.de` ODER `vorname.nachname@fu-berlin.de`, je nachdem ob Sie sich einen Alias gesetzt haben.

Informationen, wie Sie sich einen Alias einrichten können finden Sie in unserem Tip4U#086 - ...@fu.berlin.de als Absendeadresse. Für die Zwecke der Anleitung wird im Folgenden beispielhaft `benutzer@zedat.fu-berlin.de` verwendet.

E-Mail-Adresse:

Benutzername:

Passwort:

Accounttyp:

Server für eintreffende E-Mails:

Server für ausgehende E-Mails:

Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.

Die Meldung im nachfolgenden Fenster, dass Accountname/Passwort nicht überprüft werden konnten, können Sie ignorieren.

Den *Accounttyp* sollten Sie bei **IMAP** belassen. Tragen Sie in die Felder für eingehende und ausgehende Mails jeweils den Namen des Unix-Mail-Servers **mail.zedat.fu-berlin.de** und unter Benutzername bzw. Passwort Ihren **FU-Accountnamen** (bzw. belassen *Automatisch*, wenn Sie im obersten Feld keine FU-Adresse eingetragen haben) mit dem dazu gehörenden Passwort ein. Klicken Sie abschließend auf **Anmelden**.

Verbindungen zum Unix-Mail-Server finden verschlüsselt statt. Das Programm nimmt die entsprechenden Einstellungen bei der Einrichtung eines E-Mail Kontos in der Regel automatisch vor. Die Konfiguration ist damit abgeschlossen.

### Manuelle Konfiguration von Unix-Mail

Für den Fall einer manuellen Konfiguration benutzen Sie bitte folgende Parameter:

Serveradresse	Protokoll	Port	Key	Authentifizierung
<b>Eingangs-Server:</b> mail.zedat.fu-berlin.de	IMAP	993	SSL	Passwort, normal
<b>Ausgangs-Server:</b> mail.zedat.fu-berlin.de	SMTP	587	SSL	Passwort, normal